


MACROMEDIA FLASH MX

MEREKA INTERAKTIF SLIDE DENGAN MENGGUNAKAN TEMPLATE

1. Buka template yang telah disediakan oleh *i-Learn*
2. Mengambil fail imej daripada PowerPoint
 1. Sila pastikan setiap penetapan berikut perlu dibuat di dalam Powerpoint, oleh itu imej tersebut akan bersesuaian dengan *template*.
 - Pergi ke *File* tab dan menu *Page Setup* kemudian pilih *Custom*. Tukar ketinggian dan kelebaran mengikut ukuran berikut:
 - Lebar : 8.5 inci
 - Tinggi: 6.5 inci
 2. Modul untuk mendapatkan imej daripada Microsoft PowerPoint terdapat di dalam e-Note Modul 1.
 3. Setelah proses tamat, skrin seperti di bawah akan dipaparkan.



3. Mengubahsui template (*Customize template*)

Template boleh diubahsui mengikut elemen yang berbeza.

3.1 Bagaimana ingin mengubah tarikh (*Date*)

Klik pada *Date field* sebanyak dua kali dan ubah tarikhnya.



3.2 Bagaimana ingin mengubah tajuk (Title)

Klik pada *Title field* sebanyak dua kali dan ubah mengikut tajuk yang dikehendaki.



3.3 Bagaimana ingin mengubah *Caption*

Klik pada *Caption field* sebanyak dua kali dan ubah ayat yang dikehendaki.



3.4 Bagaimana ingin mengubah latar belakang *Panel*

- Rajah di bawah menunjukkan latar belakang *Panel*

Date: April 27th, 2006
 Photo: 100 of 100

Control Panel – myCourse
 Tools Module

myCourse Tools	
Tasks	Forum
Forum Monitoring	Poll
Digital Drop Box	Group Management


Control Panel is where you can upload your content.

- Klik pada *Arrow selection tool* dan klik pada *template panel* sebanyak dua kali.



- Pergi ke *Fill Colors* dan pilih warna yang diinginkan.

3.5
 Bagaiman
 ana ingin
 n memas
 ukkan bun
 y i
 (sound)




- Pergi ke *Layer sound* dan klik pada frame yang pertama.




- Pergi ke *File* tab, pilih menu *Import*, kemudian pilih *Import to library*

- Pada *Import to library panel*, pilih mana-mana fail bunyi (*sound*) yang dikehendaki.
- Pergi ke *Window* tab, kemudian *Library* (Ctrl + L)



- *Library panel* akan dipaparkan seperti rajah di bawah:



1. Klik pada sound clip yang telah dipilih kemudian tarik(*drag*) dan letakkan(*drop*) di atas *stage*.
2. *Sound layer* akan kelihatan seperti rajah di bawah.



3. Untuk melihat bagaimana kesesuaian bunyi terhadap slide, klik pada *Control*, kemudian pilih *Test Movies* (Ctrl + Enter).

4. Bagaimana untuk memaparkan(*publish*) daripada flash kepada shockwave


Anda perlu memilih satu daripada senarai pilihan yang disediakan untuk memaparkan dokumen anda. Anda boleh memaparkan di dalam format-format yang berbeza, dan juga di dalam versi-versi Macromedia Flash Player yang berbeza.

Format


Macromedia Flash membolehkan anda memaparkan dokumen anda di dalam nombor yang berformat. Ia bergantung kepada penonton, sama ada ingin memaparkan di Macromedia Flash SWF, halaman HTML atau imej JPEG. Macromedia Flash menyediakan format-format seperti berikut:

- Flash (.swf)
- HTML (.html)
- GIF image (.gif)
- JPEG image (.jpg)
- PNG image (.png)
- Windows projector (.exe)
- Macintosh projector
- QuickTime (.mov)

1. Anda boleh memilih format-format tersebut dengan mengklik *File* tab, pilih menu *Publish Settings*.



2. Sekiranya anda memilih HTML, secara automatik anda memilih format Flash (.swf) dan Macromedia Flash akan memaparkan SWF dan halaman HTML dengan gabungan SWF di dalamnya.
3. Setiap format mempunyai pilihan yang boleh ditetapkan. Contohnya, klik pada Flash tab untuk memaparkan skrin seperti di bawah.



4. Seterusnya klik pada butang Ok.